

Music Creator 6 Touch Read Me

[English](#) | [Deutsch](#) | [Français](#) | [日本語](#) | [Español](#) | [Italiano](#)

English

The following page lists known issues and topics of concern at the time of release of Music Creator 6 Touch.

Disable Anti-Virus/Spyware Software

Please disable any anti-virus or spyware software before installing Music Creator 6 Touch. Utilities such as “Spyware Doctor” have been known to interfere with the Music Creator 6 Touch installation. Such utilities need not be uninstalled or removed from your system, only temporarily disabled.

Operating System Compatibility

Music Creator 6 Touch supports Windows 7 and Windows 8. Installation is –not- possible on unsupported operating systems, such as Windows XP. It remains possible to install and use Music Creator 6 Touch on Windows Vista, however, it is not recommended and not supported by Cakewalk technical support.

User Account Control and Music Creator 6 Touch installer

To install Music Creator 6 Touch in Windows 7 or Windows 8, you must be logged in as a user with administrative privileges. You may install from any account, but you will be prompted to elevate your privileges when the installer is launched. Once the product has been installed, it may be run from any account without the need for administrative privileges.

Upgrading to Music Creator 6 Touch from an Earlier Version of a Cakewalk Product

Music Creator 6 Touch SETUP does not overwrite your existing MASTER.INS file. That file contains the instrument definitions that Music Creator 6 Touch loads every time it starts. SETUP installs new .INS files for each supported manufacturer. These files contain the latest complete set of available instrument definitions. To learn how to import any of these .INS files, see the online Help topic titled "Importing Instrument Definitions".

WASAPI mode

In WASAPI mode if you set the audio latency lower than 4 milliseconds, you will get an error message that the audio device does not support the current format. This is a known bug in the shipping version of Windows 7 and has been reported to Microsoft.

Deutsch

Auf dieser Seite sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Music Creator 6 Touch bekannte Fehler und wichtige Themen aufgeführt.

Antiviren- und Antispywaresoftware deaktivieren

Antiviren- und Antispywaresoftware muss vor der Installation von Music Creator 6 Touch deaktiviert werden. Es ist bekannt, dass Hilfsprogramme wie „Spyware Doctor“ die Installation von Music Creator 6 Touch beeinträchtigen können. Derartige Programme müssen nicht deinstalliert oder vom System entfernt werden, sondern sind lediglich vorübergehend zu deaktivieren.

Betriebssystemkompatibilität

Music Creator 6 Touch unterstützt Windows 7 und Windows 8. Unter nicht unterstützten Betriebssystemen wie Windows XP ist eine Installation nicht möglich. Die Installation von Music Creator 6 Touch unter Windows Vista ist zwar weiterhin möglich, wird jedoch nicht empfohlen und vom technischen Support von Cakewalk auch nicht unterstützt.

User Account Control und Music Creator 6 Touch-Installationsprogramm

Sie müssen als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sein, um Music Creator 6 Touch unter Windows 7 oder Windows 8 installieren zu können. Sie können die Installation unter einem beliebigen Konto durchführen. Allerdings werden Sie beim Start des Installationsprogramms aufgefordert, Ihre Berechtigungen zu erweitern. Nach der Installation des Produkts kann es auch über Konten ohne Administratorrechte ausgeführt werden.

Music Creator 6 Touch von einer früheren Version eines Cakewalk-Produkts aktualisieren

SETUP für Music Creator 6 Touch überschreibt die vorhandene MASTER.INS-Datei nicht. Die Datei beinhaltet Instrumentendefinitionen, die Music Creator 6 Touch bei jedem Start lädt. SETUP installiert neue .INS-Dateien für alle unterstützten Hersteller. Diese Dateien beinhalten alle derzeit verfügbaren Instrumentendefinitionen. Wie Sie diese .INS-Dateien importieren, erfahren Sie in der Online-Hilfe unter „Importieren von Instrumentendefinitionen“.

WASAPI-Modus

Wenn Sie im WASAPI-Modus die Audiolatenz auf einen geringeren Wert als 4 Millisekunden setzen, erhalten Sie eine Fehlermeldung, laut der das Audiogerät das aktuelle Format nicht unterstützt. Dies ist ein bekannter Fehler in der offiziellen Windows 7-Version, der Microsoft bereits gemeldet wurde.

Français

La page ci-dessous dresse la liste des problèmes connus et d'autres remarques importantes à prendre en compte au moment de la publication de Music Creator 6 Touch.

Désactivation des logiciels antivirus et anti-espion

Désactivez tous vos logiciels antivirus ou anti-espion avant d'installer Music Creator 6 Touch. Les utilitaires tels que « Spyware Doctor » sont à l'origine de certains problèmes survenant pendant l'installation de Music Creator 6 Touch. Il n'est pas nécessaire de désinstaller ou de supprimer ces utilitaires de votre système : il vous suffit de les désactiver.

Systèmes d'exploitation compatibles

Music Creator 6 Touch est compatible avec Windows 7 et Windows 8. L'installation sur les systèmes d'exploitation non compatibles, notamment Windows XP, est impossible. Music Creator 6 Touch peut être installé et utilisé sur Windows Vista, mais ce système d'exploitation n'est pas recommandé par le service d'assistance technique de Cakewalk et celui-ci n'assure aucune assistance pour ce système.

Contrôle de compte d'utilisateur et programme d'installation de Music Creator 6 Touch

Pour pouvoir installer Music Creator 6 Touch sur Windows 7 ou Windows 8, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur disposant de privilèges d'administration. Vous pouvez installer l'application à partir de n'importe quel compte, mais vous serez invité à procéder à une élévation de privilèges au lancement du programme d'installation. Une fois le logiciel installé, vous pouvez l'exécuter en utilisant n'importe quel compte d'utilisateur, y compris un compte ne disposant pas de privilèges d'administration.

Mise à niveau vers Music Creator 6 Touch à partir d'une version antérieure d'un logiciel Cakewalk

Le programme d'installation de Music Creator 6 Touch n'écrase pas le fichier MASTER.INS existant. Ce fichier contient les définitions d'instrument qui sont chargées à chaque lancement de Music Creator 6 Touch. Le programme d'installation installe de nouveaux fichiers .INS pour chaque fabricant ou éditeur compatible. Ils contiennent la version la plus récente des définitions d'instrument disponibles. Pour savoir comment importer ces fichiers .INS, consultez la rubrique « Importation de définitions d'instruments » dans l'aide en ligne.

Mode WASAPI

En mode WASAPI, si vous définissez une latence audio inférieure à quatre millisecondes, un message d'erreur s'affiche pour indiquer que le périphérique audio ne prend pas en charge le format actuel. Il s'agit d'un bogue détecté dans la version commercialisée de Windows 7. Microsoft a été informé du problème.

日本語

このページでは、Music Creator 6 Touch 日本語版のリリース時に確認されている制限情報と追加情報について掲載しています。

アンチウイルス / スパイウェア・ソフトウェアを無効にする

Music Creator 6 Touch をインストールする前にアンチウイルスやスパイウェアのソフトウェアを無効にしてください。「Spyware Doctor」などのユーティリティーは Music Creator 6 Touch のインストールと衝突することが確認されています。そのようなユーティリティーはアンインストールしたり、システムから削除する必要はありませんが、一時的に無効にする必要はあります。

対応 OS

Music Creator 6 Touch は Windows 7 と Windows 8 に対応しています。Windows XP にはインストールできません。Windows Vista にはインストールできますが、ローランドはインストールを推奨しませんし、サポートを行いません。

ユーザーアカウント制御と Music Creator 6 Touch のインストーラー

Music Creator 6 Touch をインストールするときは必ず管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。インストール後は一般ユーザーでも管理者権限を持つユーザーでもお使い頂けます。

以前のバージョンの Cakewalk 製品から Music Creator 6 Touch へアップグレードしたとき

Music Creator 6 Touch のインストーラは既存の MASTER.INS ファイルを上書きしません。このファイルには Music Creator 6 Touch が起動するときにいつも読み込むインストールメント定義が含まれています。インストーラはサポートするメーカー用の .INS ファイルを新たにインストールします。これらの .INS file のインポートに関して、オンラインヘルプの "インストールメント定義ファイルのインポート" を参照してください。

WASAPI モード

WASAPI モードでオーディオレイテンシーを 4 ms 以下に設定するとオーディオデバイスは現状のフォーマットをサポートしていない、とエラーメッセージが表示されます。これは Windows 7 のリリース版での既知の問題であり、Microsoft に報告済みです。

Español

En la página siguiente se indican los problemas conocidos y los temas de interés en el momento del lanzamiento de Music Creator 6 Touch.

Desactivar el software antivirus/spyware

Desactive cualquier software antivirus o spyware antes de instalar Music Creator 6 Touch. Las utilidades como "Spyware Doctor" dificultan la instalación de Music Creator 6 Touch. No es necesario que desinstale ni que borre dichas utilidades de su sistema, basta con que las desactive temporalmente.

Compatibilidad con el sistema operativo

Music Creator 6 Touch es compatible con Windows 7 y Windows 8. No es posible instalarlo en sistemas operativos no compatibles, como Windows XP. Todavía se puede instalar y utilizar Music Creator 6 Touch en Windows Vista, pero el servicio técnico de Cakewalk no lo recomienda ni ofrece soporte para ello.

Control de cuentas de usuario e Instalador de Music Creator 6 Touch

Para instalar Music Creator 6 Touch en Windows 7 o Windows 8, debe iniciar sesión como usuario con privilegios de administrador. Puede iniciar la instalación desde cualquier cuenta, pero cuando se ejecute el instalador se le pedirá que aumente sus privilegios. Cuando el producto se haya instalado, puede ejecutarse desde cualquier cuenta sin necesidad de privilegios de administrador.

Actualización a Music Creator 6 Touch desde una versión anterior de un producto de Cakewalk

La INSTALACIÓN DE Music Creator 6 Touch no sobrescribe el archivo MASTER.INS existente. Este archivo contiene las definiciones de instrumento que Music Creator 6 Touch carga cada vez que se inicia. La INSTALACIÓN instala archivos .INS nuevos para cada fabricante compatible. Estos archivos contienen los últimos grupos completos de definiciones de instrumentos disponibles. Para aprender a importar estos archivos .INS, consulte el tema de la Ayuda en línea titulado "Importar definiciones de instrumentos".

Modo WASAPI

En modo WASAPI, si ajusta la latencia de audio a menos de 4 milisegundos, aparecerá un mensaje de error para informar de que el dispositivo de audio no es compatible con el formato actual. Se trata de un problema conocido en la versión de lanzamiento de Windows 7 y se ha informado a Microsoft.

Italiano

Le pagine seguenti elencano i problemi noti e argomenti d'interesse al momento della release di Music Creator 6 Touch.

Software antivirus/spyware

Disabilitare qualsiasi software antivirus o spyware in esecuzione prima di installare Music Creator 6 Touch. È stato notato che utilità come "Spyware Doctor" interferiscono con l'installazione di Music Creator 6 Touch e, benché non sia necessario disinstallarle o rimuoverle dal sistema, è bene disabilitarle temporaneamente.

Compatibilità del sistema operativo

Music Creator 6 Touch supporta Windows 7 e Windows 8. L'installazione non è possibile in sistemi operativi non supportati, ad esempio Windows XP. Potrebbe essere possibile installare e usare Music Creator 6 Touch in Windows Vista, tuttavia questa configurazione non è consigliata o supportata dall'assistenza tecnica Cakewalk.

Controllo account utente e installazione Music Creator 6 Touch

Per installare Music Creator 6 Touch su un sistema Windows 7 o Windows 8, è necessario accedervi in qualità di utente con privilegi di amministratore. L'installazione può avvenire utilizzando un account di accesso qualsiasi, ma all'avvio della procedura un messaggio inviterà ad acquisire privilegi superiori. Una volta installato, è possibile eseguire il programma da un account qualsiasi senza necessità di privilegi di amministratore.

Aggiornamento a Music Creator 6 Touch da versioni precedenti di un prodotto Cakewalk

L'installazione di Music Creator 6 Touch non sovrascrive il file MASTER.INS esistente, che contiene le definizioni strumento caricate da Music Creator 6 Touch ad ogni avvio. Il programma installa nuovi file .INS per ogni produttore supportato, contenenti l'intero set delle definizioni strumento più recenti. Per istruzioni sull'importazione dei file .INS, vedere "Importazione di definizioni strumento" nella Guida in linea.

Modalità WASAPI

In modalità WASAPI, se si imposta la latenza audio su un valore inferiore a 4 millisecondi, si otterrà un messaggio di errore indicante che la periferica audio non supporta il formato corrente. Questo bug è noto nella versione ufficiale di Windows 7 ed è stato segnalato a Microsoft.